


Anleitung RINEX-Daten Download (GPPS)

Die Anleitung beschreibt, wie über den RINEX-Webserver RINEX-Daten der SAPOS®-Referenzstationen heruntergeladen werden können.


Beachten Sie bitte auch unsere **Kundeninformation zur Nutzung des SAPOS® GPPS- / GPPS-Pro-Dienstes in Rheinland-Pfalz!** Diese enthält wichtige Informationen zu den RINEX-Dateien und der Anwendung.

Browser FIREFOX oder CHROME öffnen und die URL: sapos-rinex.rlp.de/SBC eingeben!


Startbildschirm:




Login / Zugang (Zugangsdaten = IhreKennung / IhrPasswort):



Bildschirm nach dem Login:



Bereitstellung von RINEX-Daten durch Auswahl des Untermenüs „RINEX-Daten“:



RINEX-Daten - Einstellungen auswählen:

The screenshot shows the 'RINEX Daten' configuration page. Key elements include:

- Startzeit:** 2020-06-16 9:15 bis 2020-06-16 11:15
- Projektname:** leventu (optional)
- Beobachtungsrate:** 1 Sek
- Files List:** A table of files with columns for file ID, equipment, and data availability percentage.

- 1.) Startzeit in MEZ/MESZ wählen (Beginn der Messung angeben)
- 2.) Dauer der Messung einstellen (in 15 Minuten-Schritten)
- 3.) Taktrate einstellen

Auswahl der SAPOS-Referenzstationen:

The screenshot shows the 'RINEX Daten' configuration page with selected reference stations. Key elements include:


- Ausgewählt:** 4 Stationen, 32 Dateien (16.48 MB)
- Selected Stations:** A list of stations with their IDs, equipment, and data availability percentages.

Die gewünschten SAPOS-Referenzstationen entweder in der Karte oder in der Liste auswählen.

In der Liste wird auch die Datenvollständigkeit an der Referenzstation in Prozent angezeigt.


Bezüglich der Einstellungen beachten Sie bitte auch die Informationen in unserer **Kundeninformation zur Nutzung des SPAOS® GPPS- / GPPS-Pro-Dienstes in Rheinland-Pfalz.**

RINEX-Daten anfordern:




„Dateien zusammenführen“ anklicken, um pro Referenzstation eine Datei zu erhalten (empfohlen).

1.) Einstellungen bestätigen und 2.) RINEX-Daten anfordern




Die Zusammenstellung der RINEX-Daten läuft automatisch ab. Danach können die Ergebnisse heruntergeladen werden:



Übersicht über die angeforderten Daten

Download der RINEX-Daten

Hinweis zum Download und der Speicherung wird angezeigt:



Danach die RINEX-Daten im gewünschten Ordner des Arbeitsplatzrechners ablegen – Fertig!

